

Guida Microsoft Outlook: Creare e configurare l'account su dominio PEC generico


Quando il vostro fornitore di posta elettronica certificata avrà attivato la casella email, per poterla utilizzare attraverso il vostro client di posta, dovrete configurarne l'account.

Prendiamo ad esempio il sig. *Nome Cognome* che ha richiesto l'attivazione della casella email sul dominio generico certificato, che indicheremo qui come [@domPECgenerico.it](#).


Ciò che si trova prima del simbolo @ viene solitamente chiamato "utente" e può contenere, in alternativa a *nome.cognome*, espressioni come *info, fax, nomedimiofiglio, amministrazione, vendite, commerciale, staff, posta, ecc.*

1. Come creare l'account di posta elettronica certificata, tipo [nome.cognome@domPECgenerico.it](#)

1.a. Dal Menu di Outlook®, selezionare "Strumenti", poi "Account di posta elettronica..." :



1.b. Nella finestra *Account di posta elettronica* selezionare l'opzione "Aggiungi un nuovo account di posta elettronica", poi cliccare su "Avanti"



1.c. Si apre a questo punto la finestra relativa al *Tipo di server*. Selezionate l'opzione "POP3" per scaricare i messaggi sul vostro computer.



Cliccate sul tasto "Avanti"...

1.d. State visualizzando adesso la finestra *Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)*

Nella sezione **Informazioni utente**:

Nome : il nome e cognome inseriti appariranno come il nome e cognome del mittente dei messaggi che andrete a spedire con questo account.

Indirizzo posta elettronica : digitate l'indirizzo di posta PEC che vi è stato fornito (es. nome.cognome@domPECgenerico.it)

Nella sezione **Informazioni server** impostare i dati relativi ai server di posta elettronica PEC ai quali ci si collega per scaricare (POP) ed inviare (SMTP) i vostri messaggi email certificati; nel caso della casella di posta certificata i messaggi email dovranno essere trasferiti ai/dai server dei Gestori PEC tramite protocolli sicuri, indicati dalla "s" degli indirizzi (POP3s e SMTPs).

Server posta in arrivo (POP3) : digitate i dati POP3s forniti dal vostro fornitore PEC (es. pops.dominogestore.it)

Server posta in uscita (SMTP) : digitate i dati SMTPs forniti dal vostro provider PEC (es. smtps.dominiogestore.it).

Nella sezione **Informazioni accesso** dovrete inserire i dati forniti dal vostro fornitore di posta elettronica, i classici "utente" e "password":

Nome account : digitare l'utente di posta elettronica fornito dal vostro fornitore della casella (es. nome.cognome@domPECgenerico.it)

Password : digitate la password di accesso fornita dal vostro fornitore della casella PEC.

Memorizza password : inserire flag su questa opzione, se non volete che Outlook[®] richieda la password ad ogni controllo della posta.

1.e. Sempre dalla finestra *Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)* cliccate sul tasto "Altre impostazioni...", che presenta una serie di tab: "Generale", "Server della posta in uscita", "Connessione", "Impostazioni Avanzate". Vi trovate sul tab "Generale":

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale | Server della posta in uscita | Connessione | Impostazioni avanzate

Account di posta _____
 Digitare il nome da assegnare all'account, ad esempio "Lavoro" o "Server di Microsoft Mail"

NomeCognomePEC

Altre informazioni utente _____

Organizzazione: _____

Indirizzo risposte: nome.cognome@domPECgenerico.it

OK Annulla

Nel primo campo inserite il nome del vostro account di posta (es. NomeCognomePEC). Il nome che inserirete qui vi servirà esclusivamente per distinguere l'account nell'elenco degli account, e non verrà visualizzato da eventuali destinatario dei Vs messaggi.

Potete poi specificare un indirizzo email per le risposte (l'indirizzo a cui verranno indirizzate le risposte dei vostri destinatari); nell'esempio abbiamo indicato lo stesso indirizzo email da cui generiamo i messaggi.

1.f. Cliccate adesso sul tab "Server della posta in uscita":

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale | Server della posta in uscita | Connessione | Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente: _____

Password: _____

Memorizza password


Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

OK Annulla

Dovete inserire il flag su *Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione*, e poi scegliere l'opzione *Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo*.

1.g. Cliccate adesso sul tab "Impostazioni avanzate":



Selezionate sia per la posta in uscita (SMTP) sia per la posta in arrivo (POP3) la casella *Il server richiede una connessione crittografata (SSL)*. Per il *Server posta in arrivo (POP3)* verrà impostata la porta 995.

Dovrete variare la porta per l'SMTP inserendo nel campo *Server posta in uscita (SMTP)* il numero 465.

Le altre opzioni disponibili:

Lascia una copia dei messaggi sul server : per scaricare copia dei messaggi sul proprio computer, tramite Outlook®, lasciando però i messaggi anche sul server di posta, per un periodo che indicherete (*"Rimuovi dal server dopo ... giorni"*) e/o cancellandoli dal sever se sono stati cancellati da Outlook® (*"Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da Posta eliminata"*).

Cliccate sul tasto "OK".

1.h. Nell'ultima finestra di questa procedura, cliccate sul tasto "Fine", per confermare la creazione del vostro account di posta.

