

**Per impostare il client Outlook per l'uso insieme a Gmail, procedi nel seguente modo:**

- [Attiva il POP nell'account gmail.](#)

Per attivare la funzione POP nel tuo account Gmail:

1. Accedi al tuo account Gmail.
2. Fai clic su **Impostazioni** nella parte superiore di qualunque pagina Gmail.
3. Fai clic su **Inoltro e POP/IMAP** nel riquadro giallo **Impostazioni**.
4. Seleziona **Attiva la funzione POP solo per i messaggi che arrivano a partire da adesso**.
5. Sotto, scegli l'azione **conserva la copia Gmail in Posta in arrivo**
6. In basso, **Salva modifiche**

- Apri Outlook 2003
- Fai clic sul menu "**Strumenti**" e seleziona "**Account di posta elettronica...**".
- Fai clic su "**Aggiungi un nuovo account di posta elettronica**" e quindi su "**Avanti**".
- Scegli **POP3** come tipo di server, facendo clic sul pulsante di opzione, quindi fai clic su "**Avanti**".
- Compila tutti i campi necessari per includere le informazioni seguenti:

#### **Dati dell'utente**

"**Nome utente**": immetti il tuo nome come desideri che appaia nel campo "**Da:**" dei messaggi in uscita.

"**Indirizzo di posta elettronica**": immetti il tuo indirizzo email completo (*nomeutente@gmail.com* o *nomeutente@tuo\_dominio.com*)

#### **Dati del server**

Gli utenti Google Apps devono inserire i nomi di server forniti e non devono aggiungere il nome di dominio in questa fase.

"**Server posta in arrivo (POP3)**": pop.gmail.com

"**Server posta in uscita (SMTP)**": smtp.gmail.com

#### **Dati di accesso**

"**Nome utente**": immetti il tuo nome utente Gmail (incluso @gmail.com). Gli utenti di Google Apps devono inserire l'indirizzo completo nel formato *nomeutente@tuo\_dominio.com*.


"**Password**": inserisci la tua password email

**E-mail Accounts**


**Internet E-mail Settings (POP3)**  
Each of these settings are required to get your e-mail account working.

<b>User Information</b>	<b>Server Information</b>
Your Name: <input type="text" value="Nathan Woodward"/>	Incoming mail server (POP3): <input type="text" value="pop.gmail.com"/>
E-mail Address: <input type="text" value="nanowoodward@gmail.com"/>	Outgoing mail server (SMTP): <input type="text" value="smtp.gmail.com"/>
<b>Logon Information</b>	<b>Test Settings</b>
User Name: <input type="text" value="nanowoodward@gmail.com"/>	After filling out the information on this screen, we recommend you test your account by clicking the button below. (Requires network connection)
Password: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Remember password	<input type="button" value="Test Account Settings ..."/>
<input type="checkbox"/> Log on using Secure Password Authentication (SPA)	<input type="button" value="More Settings ..."/>

- Fai clic su "**Altre impostazioni...**" e quindi sulla scheda "**Server della posta in uscita**".
- Seleziona la casella accanto a "**Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione**" e seleziona "**Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo**".



- Fai clic sulla scheda "Avanzate" e seleziona la casella accanto a "Il server richiede una connessione crittografata (SSL)" sotto "Server posta in arrivo (POP3)". Immetti 995 nella casella "Server della posta in arrivo".



- Seleziona la casella accanto a "**Il server richiede una connessione crittografata (SSL)**" sotto "**Server posta in uscita (SMTP)**" e immetti 465 nella casella "**Server posta in uscita (SMTP)**".
- Fai clic su "**OK**".
- Fai clic su "**Prova impostazioni account...**". Quando appare il messaggio "**Tutte le prove hanno avuto esito positivo**", fai clic su "**Chiudi**".
- Fai clic su "**Avanti**", quindi su "**Fine**".
- [Scarica gli ultimi aggiornamenti](#) per Outlook da Microsoft. In questo modo potrai evitare gli errori di Outlook riscontrati più di frequente dagli utenti Gmail.